

Dieses Tutorial wurde für die Windows 10 1703 (Creators Update) aktualisiert. Hat man sich in Windows 10 abgemeldet oder ist auf sperren gegangen, dann erscheint nach der Reaktivierung erst der Sperrbildschirm. Möchte man aber sofort die Auswahl der Benutzer haben und nicht erst den Sperrbildschirm mit der Maus anklicken oder hochziehen müssen, dann kann man den Lock Screen auch deaktivieren.

Gerade für einige Tablet Nutzer mit Touch ist diese Einstellung interessant. Denn hier kann es dazu kommen, dass ein per Touch, entsperren mit Strg+Alt+Entf oder sogar die Bildschirmtastatur nicht funktionieren, um den Sperrbildschirm zu entfernen. Und so geht es:

Auch interessant:

- Sperrbildschirm Lock Screen Einstellungen Bild ändern Windows 10
- **Windows 10 automatisch anmelden ohne Passworteingabe**

Dieses Tutorial ist für die Windows 10 1607, 1703, 1709, 1803 und höher geeignet.

- Welche Windows 10 Version habe ich installiert

News

Das Tutorial wird natürlich weiter aktualisiert. Auch du kannst mithelfen. Schick uns deine Nachricht über die Tipp-Box (http://www.deskmodder.de/public/con_form/index.php).

- **Windows 10 ISO Final : 1803 17134** April Update (<https://www.deskmodder.de/blog/2018/04/17/17134-iso-esd-deutsch-english/>) und **1709 16299** Fall Creators Update (<https://www.deskmodder.de/blog/2017/09/27/16299-iso-esd-deutsch-english/>)
- **Windows 10 ISO: Windows 10 Home Pro Education ISO Download direkt von Microsoft**
- **Neu installieren - Die Anleitung: Windows 10 clean neu installieren und 1803 (April 2018 Update) neu installieren**
- **Windows 10 Patchday Juli (24.07.) KB4340917 Windows 10 17134.191** (<https://www.deskmodder.de/blog/2018/07/24/kb4340917-windows-10-17134-191-manueller-download-24-07-neues-kumulatives-update/>) und **KB4338817 Windows 10 16299.579** (<https://www.deskmodder.de/blog/2018/07/25/kb4338817-windows-10-16299-579-manueller-download-24-juli/>) sowie 24.07. **Intel Microcode Update Windows 10 1803, 1709, 1703, 1607, 1507** (<https://www.deskmodder.de/blog/2018/07/24/intel-microcode-updates-kb4100347-kb4090007-wurden-aktualisiert-juli-2018/>)
- **Windows 10 Insider ISO: RS5 - 17723 ISO / ESD** (de, en) (<https://www.deskmodder.de/blog/2018/07/26/17723-iso-esd-deutsch-english/>) **19H1 - 18204 ISO / ESD** (de, en) (<https://www.deskmodder.de/blog/2018/07/26/18204-iso-esd-deutsch-english/>)

Windows 10 1703 und 1709 Sperrbildschirm deaktivieren


Ab der **Windows 10 15063.250** (Ab Creators Update) hat Microsoft diese Funktion wieder für die Home, Pro und höher **aktiviert**.

Sperrbildschirm deaktivieren Windows 10 Pro

Nur bis Windows 10 1511 und wieder **Ab Windows 10 1703 15063.250** Creators Update und höher

In der Windows 10 Pro sind die Gruppenrichtlinien enthalten. Dadurch erspart man sich die Einstellung in der Registry.

- Windows-Taste + R drücken gpedit.msc eingeben und starten
 - Oder in die Suche der Taskleiste gpedit.msc eingeben und die Gruppenrichtlinien bearbeiten starten.
- Zu **Administrative Vorlagen/Systemsteuerung/Anpassung** gehen.
- Rechts nun **Sperrbildschirm nicht anzeigen** doppelt anklicken.
 - Aktiviert = Deaktiviert den Sperrbildschirm
 - Deaktiviert = Aktiviert den Sperrbildschirm wieder.



Das war es auch schon. Nun erscheint beim Abmelden oder sperren sofort die Benutzerauswahl.

Sperrbildschirm ohne Passwort deaktivieren

Ab Windows 10 1703 und höher: Hat man ein lokales Konto ohne ein Passwort, so kann man den Sperrbildschirm nicht so einfach abschalten. Es wird immer "Anmelden" angezeigt und man muss einmal Enter drücken. Hier gibt es aber einen Trick, damit es auch hier klappt.


- Einstellungen -> Konten -> Anmeldeoptionen -> Passwort hinzufügen
- Danach im selben Fenster "Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern" auf Nie stellen.
- Danach das Passwort wieder entfernen.
 - Dies geht auch über Windows-Taste + R netplwiz eingeben und starten und dort dann das Passwort wieder entfernen.

Hat man diese Einstellung (Gruppenrichtlinien / Registry) aktiviert, dann erscheint in den Einstellungen -> Personalisierung -> Sperrbildschirm:

- **Einige Einstellungen sind ausgeblendet oder werden von Ihrer Organisation verwaltet**

Eine Änderung des Sperrbildschirmbildes ist so nicht möglich. Erst wenn man die Einstellung rückgängig macht und die Einstellungen erneut aufruft, lässt sich das Bild wieder ändern.

- Windows 10 Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet Problem beheben



Sperrbildschirm deaktivieren Windows 10 Home

Nur bis Windows 10 1511 und wieder **Ab Windows 10 1703 15063.250** und höher.

Da in der Windows 10 Home Version keine Gruppenrichtlinien enthalten sind, muss man die Einstellungen in der Registry vornehmen.

- Win + X drücken regedit eingeben und starten
 - Oder in die Suche der Taskleiste regedit eingeben und das Ergebnis starten.
- Zu **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows** gehen


- Im linken Baum Rechtsklick auf **Windows** - Neuen Schlüssel erstellen mit dem Namen **Personalization**
- Im rechten Feld nun ein Rechtsklick / Neu **DWORD-Wert (32 Bit) Name: NoLockScreen**
- NoLockScreen doppelt anklicken und den Wert auf **1** setzen.

Das war es schon.

Damit ist der gleiche Eintrag gesetzt worden, den die Gruppenrichtlinien gesetzt hätten.

Will man es rückgängig machen, setzt man den Wert auf 0

- **Als Regdatei:** Inhalt in einer neuen Textdatei speichern. Danach dann Neue Textdatei.txt in Sperrbildschirm.reg umbenennen
 - Aus dem weissen Icon wird ein Registry-Icon
- Diese Datei nun doppelt anklicken und der Registry hinzufügen.




```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization]
"NoLockScreen"=dword:00000001
```

Ohne Passwort nach Abmelden, Energie sparen, Ruhezustand

Ab der **Windows 10 1607** hat Microsoft die Einstellung Kennwort bei Reaktivierung anfordern aus den Energieoptionen entfernt.

Diese Einstellung befindet sich nun unter:

- Startmenü -> Einstellungen (oder Windows-Taste + i drücken)
- Konten und dann links Anmeldeoptionen
- Rechts dann Anmeldung erforderlich "Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?"
 - Nie = Passwort wird nicht verlangt
 - Bei Beendigung des Standbymodus des PCs = Passwort wird immer verlangt.



Auch wichtig ist, dass unter:

- Einstellungen -> Personalisierung -> Sperrbildschirm
- "Einstellungen für Bildschirmschoner" anklicken
 - Oder Windows-Taste + R **rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1** hineinkopieren und starten
- Haken entfernen bei "Anmeldeseite bei Reaktivierung" gesetzt ist.




Diashow im Sperrbildschirm aktivieren oder deaktivieren

Wer im Sperrbildschirm die Dia Show aktivieren oder deaktivieren möchte, der kann dies in der Registry vornehmen. Das bewirkt, dass sich durch diese Einstellung keine Ordner mehr auswählen lassen, um diese anzuzeigen. Und so geht es:

- Windows-Taste + R drücken regedit eingeben und starten
- Zum Pfad: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization** gehen
- Im rechten Fensterteil ein Rechtsklick -> Neu -> DWORD-Wert (32-Bit) mit dem Namen **NoLockScreenSlideshow** erstellen
- Diesen nun doppelt anklicken und den Wert ändern
 - 0 oder den Schlüssel entfernen = Die Diashow ist verfügbar
 - 1 = Die Diashow ist deaktiviert.

Das war es auch schon. Einmal Ab- und wieder anmelden und die Einstellung wird übernommen.



Wichtig: Diese folgenden Anleitungen sind für die Windows 10 1607 notwendig. Von den unten aufgeführten Methoden immer nur eine umsetzen.

Windows 10 1607 Sperrbildschirm deaktivieren

Einfach aufklappen +

Nur bis **Windows 10 1511** Einfach aufklappen +

Fragen zu Windows 10?

Info

Du hast noch einen Tipp oder Änderung zum Tutorial? Dann schreibe uns deine Ergänzung über unsere **Tipp-Box** (http://www.deskmodder.de/public/con_form/index.php), damit unser Wiki immer aktuell bleibt. *Bitte den Namen oder Link mit angeben.*

Du hast Fragen oder benötigst Hilfe? Dann nutze bitte unser Forum und **nicht** die Tipp-Box! Auch Gäste (ohne Registrierung) können bei uns Fragen stellen oder Fragen beantworten. - Link zum Forum (<https://www.deskmodder.de/phpBB3/index.php>) | Forum Windows 10 (<https://www.deskmodder.de/phpBB3/viewforum.php?f=326>)

Tagesaktuelle News im Blog: - Hauptseite (<https://www.deskmodder.de/blog/>) | Kategorie: Windows 10 (<https://www.deskmodder.de/blog/category/windows/windows-10/>) | Kategorie: Apps für Windows (<https://www.deskmodder.de/blog/category/windows-apps/>)

Neue Tutorials für Windows 10

- **Windows 10 1803 17134 neu installieren Tipps und Tricks**
- **Windows 10 1803 17134 lässt sich nicht installieren Tipps und Tricks**
- Windows 10 Funktionsupdate Feature Update Was ist das und wie kann ich es zurücksetzen
- MediaCreationTool Welche Version wird heruntergeladen Windows 10
- Grafikleistung für Apps Programme oder Spiele optimieren Windows 10
- Mehrsprachige Textvorgaben in der Bildschirmtastatur deaktivieren Windows 10
- Alte Treiber richtig löschen DriverStore Explorer Windows 10
- Dieser PC 3D-Objekte unter Ordner entfernen WIndows 10
- Scrollleisten in Apps immer einblenden ausblenden Windows 10
- Ms-settings Einstellungen direkt aufrufen oder entfernen Windows 10
- Uhr mit Sekundenanzeige in der Taskleiste Windows 10
- Welche Log Datei bei Update Fehler auslesen Windows 10
- Bildschirmaktualisierungsrate ändern Windows 10
- **Nur die Textgröße ändern nicht mehr vorhanden Windows 10**
- Ruhezeiten für Benachrichtigung einstellen Windows 10
- **Zeitleiste Timeline deaktivieren aktivieren Windows 10**

Top 10 der Tutorials für Windows 10

1. Windows 10 automatisch anmelden ohne Passwordeingabe
2. Autostart Windows 10 Programme deaktivieren hinzufügen entfernen
3. Startmenü reparieren Windows 10
4. Automatische Updates deaktivieren oder auf manuell setzen Windows 10
5. Abgesicherten Modus in Windows 10 starten
6. Windows 10 reparieren wiederherstellen mit DISM Inplace Upgrade und vielen weiteren Varianten und Windows 10 Store reparieren
7. Das Windows 10 Startmenü richtig einrichten Tipps und Tricks
8. Administrator aktivieren deaktivieren Windows 10 und Welche Antiviren Software für Windows 10 benutzen
9. Windows 10 sichern Sicherung Backup erstellen und wiederherstellen
10. Windows 10 clean neu installieren und Windows 10 Home Pro Education ISO Download direkt von Microsoft

+ Top 11 bis 25

Abgerufen von „https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Sperrbildschirm_deaktivieren_aktivieren_Windows_10&oldid=21685“

Kategorien: Windows 10 | Windows 10 Login Boot | Windows 10 1607 | Windows 10 1703 | Windows 10 1709 | Windows 10 1803

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2018 um 13:55 Uhr geändert.

Korrekturhinweis?

Du hast einen Fehler im Tutorial gefunden oder einen Hinweis für uns? Dann kontaktiere uns über die Tipp-Box.

[Korrektur einsenden](#)

Windows 10 Themen

- Windows 10: Übersicht
- Windows 10: Tutorials
- Windows 10: Login & Boot
- Windows 10: Sicherung, Backup & Reparatur
- Windows 10: System-Tweaks
- Windows 10: Fehlermeldungen analysieren
- Windows 10: Desktop & Explorer
- Windows 10: Modern UI & Apps
- Windows 10: OneDrive, Sicherheit & Internet
- Windows 10: Allgemeines
- Windows 10: Design
- Ihr habt Fragen? Windows 10 Forum
- News zu Windows 10 im Blog

Dieses Tutorial teilen auf...

Deskmodder.de unterstützen

Am einfachsten kannst Du uns unterstützen, indem Du hier bei uns deinen Adblocker deaktivierst - danke hierfür. Alternativ kannst Du nachfolgend auch über PayPal spenden:
über PayPal spenden

Mit einem Kauf bei Amazon über diesen Button unterstützt Du unsere Seite ebenfalls - die Preise erhöhen sich dadurch nicht. Danke! Mehr zu dem Thema: Transparenz.

bei Amazon einkaufen

Deskmodder-App für Windows 10

Unsere App für Windows 10 mit Live-Kachel bringt Dir alle Neuigkeiten aus der Windows-Welt (nur Blog-News) direkt auf Deinen PC oder Dein Windows Phone - komplett ohne Werbung!