



Windows Update deaktivieren



Mit diesem Tipp können Sie einstellen, ob Windows Updates möglich sind. Wenn Sie diese Tipp aktivieren, werden alle Funktionen von Windows Update entfernt. Die Links im Startmenü für das Windows Update werden deaktiviert und Sie werden auch nicht mehr über neue Updates unterrichtet.

Durch das Anklicken der Schaltflächen wird der Registry-Editor gestartet, mit dem Sie die Änderungen durchführen können. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte:

1. [Aufbau der Registrydatenbank](#)
2. [Wichtige Hinweise](#) (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank)
3. [Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32](#)

Regedit starten Aufrufen von **REGEDIT.EXE** (95/98/ME/NT/2000/XP)

Regedt32 starten Aufrufen von **REGEDT32.EXE** (NT/2000/XP)

Unter:

[für den Anwender]

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "**DisableWindowsUpdateAccess**" als **Datentyp** REG_DWORD. Setzen Sie den Wert auf:

- 1** Windows Update deaktivieren
- 0** Windows Update ist möglich ([Standard](#))

In der Professional Version von Windows können Sie dieses auch über die [Gruppenrichtlinie](#) konfigurieren. Starten Sie dafür über "Start" -> "Ausführen" die Datei "**gpedit.msc**" und gehen Sie unter:

Computerkonfiguration:	NEIN
Benutzerkonfiguration:	JA
Pfad:	Administrative Vorlagen\Windows-Komponenten\Windows Update
Einstellungsname:	Zugriff auf alle Windows Update-Funktionen entfernen



Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird von Windows automatisch der Standard-Wert benutzt.



Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "[Registry System Wizard](#)" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "<http://www.winfaq.de>" herunterladen.



WinFAQ v 6.7: "Windows Update deaktivieren"
http://www.winfaq.de/faq_html/tip1873.htm

WinFAQ © Version 6.7 Copyright © 1996/2005 by Frank Ullrich

